




## 5 - S91 CALC Ablation width V2

### ■ Beschreibung

Misst die linke und rechte Ablationsbreite.

### ■ Icon



### ■ Parameter

Filter von  
 5 S91 CALC Ablation width V2

11 Averaging Ablation width left  
 12 Averaging Ablation width right

Attribute von  
 11 Averaging Ablation width left

Filterlänge N Werte  
 1

Parameter	Beschreibung
Filterlänge	Anzahl der Kamerabilder zum Mitteln der gemessenen Ablationsbreite links von der Naht. [Bilder]

Attribute von  
12 Averaging Ablation width right

Filterlänge

N Werte

1

Parameter	Beschreibung
Filterlänge	Anzahl der Kamerabilder zum Mitteln der gemessenen Ablationsbreite rechts von der Naht. [Bilder]

■ Messgrößen für die Plotter-Anzeigen

589	0 ... xxx	Width ablation left
590	0 ... xxx	Width ablation right

■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges

OUT bridges

<b>image</b>	Img	<b>value</b>	Ablation width left Ablation width right
<b>value</b>	Seam pos left filtered Seam pos right filtered ROI grey valid Ablation out X left Ablation out X right		



## ■ Graph Blockdiagramm

