


# 2 - S40 SEARCH Ablation borders Grad Simple

#### Beschreibung


Sucht den linken/rechten Seitenrand der Ablationszone im Graubild innerhalb eines gegebenen Rechtecks. Die Ablationszone ist normalerweise als dunkles Band am Platinenrand sichtbar.

Das Rechteck des ROI (Region Of Interest) wird in schmale horizontale Streifen aufgeteilt. In jedem Streifen wird ein linker und rechter Ablationszone-Rand gesucht. Die Durchschnittsposition über alle Positionen ist die 'gefundene' Randposition für links und rechts.

#### Icon




#### Parameter






| Parameter | Beschreibung   |  |
|-----------|--|--|
| Number    | Höhe der Streifen im ROI, in denen die linke/rechte Ablationsrand-Position gesucht wird. [Pixel] |  |



| Parameter       | Beschreibung  |
|-----------------|---|
| Verbosity level | Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.  |
| Filter length   | Je verrauschter die Helligkeit ist, desto grösser muss dieser Parameter gewählt werden (1 - 100). Damit wird die Helligkeit in jedem Streifen vor der Weiterverarbeitung geglättet mittels eines <b>Median</b> – Filters. [Pixel] |





| Parameter       | Beschreibung  |
|-----------------|---|
| Verbosity level | Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.  |
| Filter length   | Je verrauschter die Helligkeit ist, desto grösser muss dieser Parameter gewählt werden (1 - 100). Damit wird die Helligkeit in jedem Streifen vor der Weiterverarbeitung geglättet mittels eines <b>Mean</b> - Filters. [Pixel] |



### Beispiel für 'Verbosity':

Die orangen Linien entsprechen der Helligkeit in jedem Streifen des ROIs, wobei der obere Rand des Ablations-ROI als "Helligkeit Null" – Referenz dient.






| Parameter       | Beschreibung   |
|-----------------|--|
| Verbosity level | Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.             |
| Filter length   | Filterlänge, über die gemittelt wird, für die Gradienten der Nahtränder in jedem Streifen. [Pixel] |

### Beispiel für 'Verbosity':

Die orangen Linien entsprechen der Helligkeitänderung (Gradient) in jedem Streifen des ROIs, wobei der obere Rand des Ablations-ROI als "Gradient Null" – Referenz dient.






| Parameter       | Beschreibung   |  |
|-----------------|--|--|
| Verbosity level | Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen. |  |

#### Beispiel für 'Verbosity':

Gelbe Kreuze markieren die gefundene linke Ablationsrand-Position in jedem Streifen des ROI. Gelbe Linien markieren gefundene Positionen, die angepasst/weggelassen wurden.

Violette Kreuze markieren die gefundene rechte Ablationsrand-Position in jedem Streifen des ROI. Violette Linien markieren gefundene Positionen, die angepasst/weggelassen wurden.





| Parameter       | Beschreibung   |  |
|-----------------|--|--|
| Verbosity level | Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen. |  |

### ■ Messgrössen für die Plotter-Anzeigen



## Subgraph-Schnittstellen

## IN bridges OUT bridges

| <b></b> image   | Img<br>ROI ablation           | <b></b> ✓ value | Ablation out X left Ablation out X right |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|
| <b></b> ✓ value | ROI ablation Y ROI ablation H |                 |  |

## ■ Graph Blockdiagramm

