


5 - S91 CALC Ablation width

Beschreibung

Misst die linke und rechte Ablationsbreite.

Icon



Parameter





Parameter	Beschreibung	
Filter length	Anzahl der Kamerabilder zum Mitteln der gemessenen Ablationsbreite links von der Naht. [Bilder]	



Parameter	Beschreibung	
Filter length	Anzahl der Kamerabilder zum Mitteln der gemessenen Ablationsbreite rechts von der Naht. [Bilder]	

Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

589	0 xxx	Width ablation left
590	0 xxx	Width ablation right

■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

 image	Img	 ☑ value	Ablation width left
			Ablation width right
	Seam pos left filtered		
	Seam pos right filtered		
	ROI grey valid		
	Ablation out X left		
	Ablation out X right		



■ Graph Blockdiagramm

